mTalk

mTalk指南

安装指南 (Mobile & PC)

Ver 1.0




2025. 10


不止于聊天, 共享与共情的平台

1. 安装APP

若要使用移动终端服务,请在安装设备上访问下载页面,下载并安装。







- 1. 在手机的网页浏览器的地址栏输入 "https://www.lgmtalk.com/", 然后点击[打开]按钮。
- 2. 点击下载按钮跳转。
 - 下载应用程序:根据您设备的0S (操作系统),选择安卓、i0S、 Windows之一
- 3. 安装完成后,生成应用程序图标。

2. 不同设备的设置方法 - 安卓

请按照安卓系统允许权限的方法进行设置。






1. 请在设置的下方位置中改变设置后使用。

设置 > 安全与隐私 > 其他安全设置 > 安装未知应用程序 > mTalk > 允许权限 (ON)

2. 允许权限(ON)后,点击应用程序图标, 运行即时通讯软件。 请按照iOS系统允许权限的方法进行设置。



1. 跳转到设备的环境设置。 请按以下路径依次打开,选择"信任"。

环境设置位置

设置 > 通用 > VPN与设备管理 > 信任 "LG CNS..., L Co., LTD." > 确认


- 2. 在弹窗中点击[允许并重新启动]。
- 3. 设备重新启动后,显示可安装描述文件的界面。
 - 向上轻扫继续


请按照iOS系统允许权限的方法进行设置。

iOS 18、 iPadOS 18、 visionOS 2及以上版本











- 4. 选择[安装描述文件]按钮。
- 5. 在密码输入窗口输入手机密码。
- 6. 如果密码正确,将提示已安装描述文件。
- 7. 返回首页,点击图标运行应用程序。

请按照iOS系统允许权限的方法进行设置。(非最新手机)






1. 请在iOS环境设置中点击信任。

环境设置位置

设置 > 通用 > VPN与设备管理 > 信任 "LG CNS..., L Co., LTD." > 确认

- 2. 返回首页,运行应用程序。
 - 旧机型或无法更新版本时, 无需重新启动即可运行应用程序使用。

运行应用程序时,将请求允许访问。













允许访问权限请求 - 建议允许

- 1. 点击已安装的应用程序图标。
- 2. 查看使用应用程序所需的访问权限后,点击确认。 为确保可以正常使用应用程序,将请求允许访问。 可在通知、相机、专辑、麦克风等中可选择性的 允许,但建议全部允许以便正常使用。
 - 如不允许必需的访问权限, 将无法使用应用程序






运行应用程序并进行用户身份验证后即可使用。










- 1. 首次登录页面中点击[重设密码]按钮后,需要设置密码。
- 2. 请选择公司。
- 3. 请选择身份验证方法。
- 4. 请输入通过所选验证方法发送的验证码。

注意事项

- 1. 用户忘记密码或需要重新设置密码时,可通过重设密码进行更改
- 2. 用户ID为公司邮件@前面的部分
- 3. ID不区分大小写

生成登录密码和简单密码









- 5. 输入登录密码(输入密码时,必须符合密码规则 才能正常登录)
- 6. 请输入简单密码,用于设置密码。 (首次登录后,可通过简单密码登录)
- 7. 为确保设置的密码正确,请重新输入第6步中输入的简单密码。
- 8. 完成第7步后,进入首页界面。


注意事项

- 1. 若要在电脑中设置密码,则使用已设置的密码登录 并重新设置简单密码
- 2. 密码设置90天后密码将失效,需要重新设置
- 3. PC与Mobile各自相同机型无法同时登录

5. 应用程序上显示权限: 仅限安卓

安卓终端将要求允许权限以显示来电信息的权限。







- 1. 进入首页时,弹窗中要求在应用程序上显示权限时,点击[确认]按钮。
- 2. 设置 > 应用或应用程序菜单 > 权限或应用权限 > 其他应用上显示(允许权限: 0N)

11

在安装应用的设备(支持Windows、安卓、iOS)上访问下载页面进行安装。








1. 通过网页浏览器打开

https://www.lgmtalk.com/, 点击右上角的[Download]。

- 2. 安装文件的下载页面中点击Windows项目下方的 [下载],即可下载扩展名为.exe的电脑用mTalk 安装文件。
- 3. 运行下载的安装文件, mTalk安装完成后生成图标。

首次使用时,经过身份验证后即可使用。



- 1. 选择客户公司后,输入ID/密码即可登录。
- 2. 电脑/移动端上首次登录(没有使用记录)时, 需要点击[重设密码]按钮后设置密码。 (如果移动端上有使用记录, 电脑上无需额外重 设密码。)
- 3. 选择公司后,请输入ID。
 - ID为公司邮箱@前面的部分
 - 部分公司的ID为员工号等

(Hi-Plaza、LGE韩国营业合作公司、LG Electr onics India、LGE Call Center合作公司)

4. 选择本人验证方式。(电子邮件/手机)




账户信息注意事项

- 1. 用户忘记密码或需要重新设置密码时,也可以通过 [重设密码]修改密码。
- 2. 用户ID政策
 - ID为公司邮箱@前面的部分
 - 使用其他ID(员工号等)的客户公司 Hi-Plaza、LGE韩国营业合作公司、LG Electronics India、LGE Call Center合作公司
- 3. ID不区分大小写。

13

按照密码生成规则设置密码。



- 5. 通过电子邮件/手机获取验证码后,输入验证码 即可完成本人验证。
- 6. 本人验证完成后,按照规则输入登录所需的密码。
- 7. 成功设置新密码后,进入应用首页。

密码政策

- 1. 当组合2种字母、数字和特殊字符时,最多10个字符; 当组合3种字符时,最多8至16个字符。
- 2. 重复/连续的数字或字符不得超过3个字符
- 3. 不能使用空格、用户ID、电话号码